

Grasset

Fedtfjerner

Egenskaber

Alkalisk rengøringsmiddel, hurtigvirkende, til køkkenrengøring, med en stor opløsningssevne af olie, fedtaflejringer og æggehviderester af såvel vegetabilsk som animalsk oprindelse. Grasset kan anvendes i koldt såvel som varmt vand. Indeholder korrosionshæmmer. Produktet indeholder kun komponenter, der er tilladt til brug på arealer med fødevarerproduktion.

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Anioniske tensider < 5%, nonioniske tensider < 5%, sæbe < 5%, fosfat < 5% vandopløselig opløsningsmiddel og alkali.

pH-værdi (koncentrat) ca. 13

pH-værdi (brugsopløsning) ca. 11

Anvendelsesområde

Kan anvendes på alle alkali og vandtålede gulve, vægge og arbejdsborde i fødevarerproducerende virksomheder som i storkøkkener, slagterforretninger, slagterier, mejerier, osterier, bagerier, sygehuse, hoteller o.lign. Kan anvendes i forbindelse med skumudstyr.

Med indhold af korrosionshæmmer kan produktet også anvendes på eloxeret aluminiumoverflader.

Bør ikke anvendes på alkalifølsomme materialer som f. eks. linoleum, dispersionslakker etc.

Anvendelse

Før første anvendelse bør der altid laves en "frimærkeprøve", på et ikke iøjnefaldende sted, for at sikre at materialet er alkaliresistent.

Daglig rengøring:

Med wetmop, maskinel vådrengøring, rengøring af øvrige flader: 50-200 ml pr. 8 l vand.



Grundrengøring:

1 l pr. 8 l vand. Skur med maskine og opsug vaskevand.



Skumrengøring:

Ufortyndet produkt hældes i skumsprøjtens beholder. Afhængig af besmudsningsgrad, vælges dyseindstilling fra 1:4 til 1:10. Indskum objektet. Giv indvirkningstid ca. 10 min. Efterskyl med rent vand.



Meget hårdnakket besmudsning:

Anvend Grasset ufortyndet.



Arbejdsredskaber og køkkeninventar, der kommer i direkte kontakt med fødevarer skal skylles med rent vand. Varmt vand (40-60° C) accelererer Grassets effektivitet, hvor fedtbesmudsningen er stor. I tilfælde af aflejringer på gulve, af fedt og æggehviderestoffer, anvendes Grasset i den anførte dosering i koldt vand, efterfulgt af opskuring med varmt vand fra skuremaskinens vandtank.

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet.

Køkkenrengøring

Forbrug pr. m²

Daglig rengøring: 0,5-1 ml

Overfladerengøring: 1 ml

Grundrengøring: 40 ml

Skumrengøring: 20 ml

GHS 05, Fare (i koncentrat);
H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenskytelse. P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P308/313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Indeholder: Trideceth 5-12 / TEA-Dodecylbenzenesulfonate / Potassium Silicate (INCI).

Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Emballage

6 x 1 l flaske i karton

2 x 5 l Dunk i karton

Vare-nr. j 55 04 01

Vare-nr. j 55 04 05

